

miniINSTRUKCJA

miniSWL

1. Instalacja

Proces instalacji jest prosty wgrujemy pliki na serwer nadajemy prawa **chmod 777** lub **755** dla katalogu **ustawienia**. Uruchamiamy plik **install.php** podajemy dane do bazy danych oraz adres e-mail.

Jeśli aplikacja nie działa proszę sprawdzić czy na ftp pojawił się plik **config.php** oraz w katalogu **ustawienia** znajduje się plik **ustawienia.txt** jeśli nie zostały stworzone to znaczy, że należy nadać uprawnienia **chmod 755** dla katalogu głównego w którym znajduje się aplikacja.

Aplikacja była instalowana na serwerach:

- linuxpl.com
- biznes-host.pl
- minthost.pl (vps)
- vipower.pl (vps)
- hetzner.de
- vmline.pl (vps)
- kei.pl

Wymagania:

- PHP5,
- MySQL,
- Crontab co 5 minutę,
- Moduł `file_get_contents`,
- Moduł `cURL`,
- Biblioteka `IonCube`

Po instalacji domyślnie dane do logowania login i hasło: **admin**

Oczywiście można zmienić później.

Należy dodać plik `cron.php` do harmonogramu cron gotowy link znajduje się w zakładce ustawienia. Zalecane jest ustawienie częstotliwości co 5 minut można częściej lecz nie widzę takiej potrzeby.

Nie gwarantuje, że będzie wszędzie chodziła jak zwykle odradzam `nazwa.pl` oraz `home.pl` nie testowałem, ale nawet nie chce czasu tracić na testy u nich mojej aplikacji.

2. Pierwsze kroki

Strona startowa to zestawienie ile czego mamy czyli ilość stron, ilość podstron, ilość linków stałych i rotacyjnych, poniżej znajdują się komunikaty z działania crona (nie ma tam wszystkich komunikatów lecz tylko najpotrzebniejsze). Jak na razie są dwa rodzaje komunikatów:

Informacja - komunikat informacyjny o wykonaniu danej operacji,

Błąd połączenia - jeśli aplikacja nie mogła połączyć się z plikami zainstalowanymi na stronie która ma wyświetlać linki, na końcu każdego komunikatu będzie error HTTP XXX gdzie XXX kod błędy HTTP:

404 - nie znaleziono katalogu lub plików instalacyjnych na serwerze docelowym lub nieprawidłowy adres instalacji,

301 - strona ma przekierowanie sprawdź czy strona jest z www czy bez www jeśli ma przekierowanie z www na bez www należy podać adres bez www,

są to najczęściej spotykane błędy do tej pory jeśli otrzymasz inny kod błędu można je sprawdzić na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_odpowiedzi_HTTP

The screenshot shows the miniSWL application interface. At the top, there is a navigation bar with options like 'Zestawienie', 'Dodaj', 'Pomoc', 'Instrukcja instalacji', 'Ustawienia', and 'Admin'. Below this, there is a 'Statystyki' (Statistics) section with the following data:

- Ilość stron w systemie: 7
- Ilość podstron w systemie: 7
- Ilość linków stałych w systemie: 6
- Ilość linków rotacyjnych w systemie: 18

Below the statistics is a 'Komunikaty' (Messages) section with a button 'Pokaż wszystkie komunikaty'. It contains a table of messages:

L.p	Typ	Komunikat	Data
1	Błąd połączenia	Nie można pobrać linków dla strony wp.pl error HTTP 301	04-04-2013 16:25
2	Błąd połączenia	Nie można pobrać linków dla strony www.45n.intel.dlugoleka.pl error HTTP 301	04-04-2013 16:25
3	Błąd połączenia	Nie można pobrać linków dla strony www.n42.intel.dlugoleka.pl error HTTP 404	04-04-2013 16:25
4	Błąd połączenia	Nie można pobrać linków dla strony www.pentium.intel.dlugoleka.pl error HTTP 404	04-04-2013 16:25
5	Błąd połączenia	Nie można pobrać linków dla strony www.amd.intel.dlugoleka.pl error HTTP 404	04-04-2013 16:25
6	Błąd połączenia	Nie można pobrać linków dla strony wp.pl error HTTP 301	04-04-2013 16:20
7	Błąd połączenia	Nie można pobrać linków dla strony www.45n.intel.dlugoleka.pl error HTTP 301	04-04-2013 16:20
8	Błąd połączenia	Nie można pobrać linków dla strony www.n42.intel.dlugoleka.pl error HTTP 404	04-04-2013 16:20

www.piersa.pl

3. Dodawanie stron

Dodawanie wygląda na skomplikowane lecz nie jest :). W każdej instalacji jest plik **jak_dodac_dane.xls**, jeśli nie masz excela można go wrzucić w google doc i będzie wszystko widać.

W pliku tym znajdują się tak jakby szablony dodawania strona i linków (w arkuszach)

The screenshot shows an Excel spreadsheet with columns labeled A through H. The data is as follows:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	URL	##	LIMIT	##	SITEMAPS	##	CZESTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PODSTRON	
2	adres.pl	##		5	##	sitemaps.xml	##	10
3	adres2.pl	##		10	##	sitemaps.xml	##	2
4	adres3.pl	##		10	##		##	0
5		##			##		##	
6		##			##		##	
7		##			##		##	
8		##			##		##	
9		##			##		##	
10		##			##		##	
11		##			##		##	
12		##			##		##	
13		##			##		##	
14		##			##		##	
15		##			##		##	

miniSWL

URL - wpisujemy adresy stron na których chcemy linki zamieszczać,

LIMIT - limit linków dla systemu rotacyjnego, jeśli nie podamy zostanie przypisana domyślna wartość 5

SITEMAPS - plik sitemaps na serwerze należy podać nazwę pliku z rozszerzeniem linki są pobierane z tagów <loc>,

CZESTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PODSTRON - częstotliwość z jaką mają być pobierane nowe linki z sitemaps dla danej strony wartość podawania w dniach. Jeśli nie dodamy parametry sitemaps pozostaw puste lub wstaw 0 (zero),

Tak przygotowany arkusz zaznaczamy

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	URL	##	LIMIT	##	SITEMAPS	##	CZESTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PODSTRON	
2	adres.pl	##	5	##	sitemaps.xml	##	10	
3	adres2.pl	##	10	##	sitemaps.xml	##	2	
4	adres3.pl	##	10	##		##	0	
5		##		##		##		
6		##		##		##		
7		##		##		##		
8		##		##		##		
9		##		##		##		
10		##		##		##		
11		##		##		##		
12		##		##		##		
13		##		##		##		
14		##		##		##		
15		##		##		##		

www.piersa.pl

Kopiujemy i wklejamy do pola w systemie w zakładce dodaj strony

miniSWL Zestawienie Dodaj Pomoc Instrukcja instalacji Ustawienia Admin

Wstecz

Dodaj strony

Strony FORMAT: adresstrony.pl##limit_link(liczba)##sitemaps.xml##czestotliwosc_pobierania_linkow_z_sitemaps(liczba w dniach) każdy w nowej linii

```
adres.pl ## 5 ## sitemaps.xml ## 10
adres2.pl ## 10 ## sitemaps.xml ## 2
adres3.pl ## 10 ## ## 0
```

Kategorie Wybierz

Ilość linków 5

Dodaj

Dodaj podstrony

Proszę się nie przejmować, że dane są tak "rozpieprzone" aplikacja da sobie z tym radę :)
Wybieramy kategorię i klikamy **Dodaj**.

Jeśli nie podaliśmy sitemapa a chcemy dodać podstrony możemy skorzystać z formularza poniżej który umożliwi dodawanie podstron dla danej strony, każdy adres w nowym wierszu musi być pełny adres strony z podstrony na przykład **adres.pl/podstrona-strona.html**

4. Dodawanie linków stałych i rotacyjnych

Dodawanie linków jest rozwiązane w podobny sposób jak i stron tak samo mamy szablon w excelu który możemy wypełnić.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	TEKST PRZED LINKIEM	##	TEKST PO LINKU	##	ANCHOR	##	URL	##	TITLE	
2	Tekst przed 1	##	Tekst po 1	##	Anchor 1	##	http://link1.pl	##	Title 1	
3	Tekst przed 2	##	Tekst po 2	##	Anchor 2	##	http://link2.pl	##	Title 2	
4	Tekst przed 3	##	Tekst po 3	##	Anchor 3	##	http://link3.pl	##	Title 3	
5	Tekst przed 4	##	Tekst po 4	##	Anchor 4	##	http://link4.pl	##	Title 4	
6	Tekst przed 5	##	Tekst po 5	##	Anchor 5	##	http://link5.pl	##	Title 5	
7	Tekst przed 6	##	Tekst po 6	##	Anchor 6	##	http://link6.pl	##	Title 6	
8	Tekst przed 7	##	Tekst po 7	##	Anchor 7	##	http://link7.pl	##	Title 7	
9	Tekst przed 8	##	Tekst po 8	##	Anchor 8	##	http://link8.pl	##	Title 8	
10	Tekst przed 9	##	Tekst po 9	##	Anchor 9	##	http://link9.pl	##	Title 9	
11	Tekst przed 10	##	Tekst po 10	##	Anchor 10	##	http://link10.pl	##	Title 10	
12	Tekst przed 11	##	Tekst po 11	##	Anchor 11	##	http://link11.pl	##	Title 11	
13	Tekst przed 12	##	Tekst po 12	##	Anchor 12	##	http://link12.pl	##	Title 12	
14	Tekst przed 13	##	Tekst po 13	##	Anchor 13	##	http://link12.pl	##	Title 13	
15	Tekst przed 14	##	Tekst po 14	##	Anchor 14	##	http://link12.pl	##	Title 14	
16	Tekst przed 15	##	Tekst po 15	##	Anchor 15	##	http://link12.pl	##	Title 15	

www.piersa.pl

TEKST PRZED LINKIEM - tekst jaki ma się wyświetlać przed linkiem,

TEKST PO LINKU - tekst jaki ma się wyświetlać za linkiem,

ANCHOR - chyba nie muszą pisać,

URL - adres stron do linkowania **koniecznie** z **http://** na początku,

TITLE - chyba nie muszą pisać.

Zaznaczamy linki do dodania:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	TEKST PRZED LINKIEM	##	TEKST PO LINKU	##	ANCHOR	##	URL	##	TITLE	
2	Tekst przed 1	##	Tekst po 1	##	Anchor 1	##	http://link1.pl	##	Title 1	
3	Tekst przed 2	##	Tekst po 2	##	Anchor 2	##	http://link2.pl	##	Title 2	
4	Tekst przed 3	##	Tekst po 3	##	Anchor 3	##	http://link3.pl	##	Title 3	
5	Tekst przed 4	##	Tekst po 4	##	Anchor 4	##	http://link4.pl	##	Title 4	
6	Tekst przed 5	##	Tekst po 5	##	Anchor 5	##	http://link5.pl	##	Title 5	
7	Tekst przed 6	##	Tekst po 6	##	Anchor 6	##	http://link6.pl	##	Title 6	
8	Tekst przed 7	##	Tekst po 7	##	Anchor 7	##	http://link7.pl	##	Title 7	
9	Tekst przed 8	##	Tekst po 8	##	Anchor 8	##	http://link8.pl	##	Title 8	
10	Tekst przed 9	##	Tekst po 9	##	Anchor 9	##	http://link9.pl	##	Title 9	
11	Tekst przed 10	##	Tekst po 10	##	Anchor 10	##	http://link10.pl	##	Title 10	
12	Tekst przed 11	##	Tekst po 11	##	Anchor 11	##	http://link11.pl	##	Title 11	
13	Tekst przed 12	##	Tekst po 12	##	Anchor 12	##	http://link12.pl	##	Title 12	
14	Tekst przed 13	##	Tekst po 13	##	Anchor 13	##	http://link12.pl	##	Title 13	
15	Tekst przed 14	##	Tekst po 14	##	Anchor 14	##	http://link12.pl	##	Title 14	
16	Tekst przed 15	##	Tekst po 15	##	Anchor 15	##	http://link12.pl	##	Title 15	

miniSWL

Wklejamy do zakładki linki stałe lub rotacyjne.

The screenshot shows the 'Dodaj Linki Stałe' (Add Static Links) interface in the miniSWL application. At the top, there is a navigation bar with 'miniSWL', 'Zestawienie', 'Dodaj', 'Pomoc', 'Instrukcja instalacji', 'Ustawienia', and 'Admin'. Below the navigation bar, there is a 'Wstecz' button and the title 'Dodaj Linki Stałe' with a tooltip that says 'Nie wiesz co wpisać w pola? KLIKNIJ'. The main area contains a 'Linki' section with a text area for entering links in a specific format: 'FORMAT: TEKST PRZED LINKIEM##TEKST PO LINKU##ANCHOR##URL##TITLE' and a note 'każdy w nowej linii'. A preview window shows four example links. Below the text area is a 'Kategoria' dropdown menu. At the bottom, there is a table with columns: 'L.p', 'Adres strony', 'NIE', 'TAK', and 'Podstrony'. The table contains four rows of links, all with 'NIE' selected and 'Podstrony' empty.

L.p	Adres strony	NIE	TAK	Podstrony
1	www.intel.dlugoleka.pl PR: b.d. Site: b.d.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	www.szybki.intel.dlugoleka.pl PR: b.d. Site: b.d.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	www.amd.intel.dlugoleka.pl PR: b.d. Site: b.d.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	www.pentium.intel.dlugoleka.pl PR: b.d. Site: b.d.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

www.piersa.pl

Następnie wybieramy kategorie do jakiej zostaną dodane linki poniżej mamy stron na których możemy zamieścić linki, domyślnie wszystko jest na NIE możemy masowo dodać link na wszystkich stronach klikając na samej górze TAK wówczas link będzie wyświetlany na wszystkich stronach i podstronach, oczywiście możemy odznaczyć później niektóre stron lub wybrać podstrony zaznaczając kolumnę podstrony. Wyświetli nam się lista podstron na których możemy zamieścić linki zaznaczamy. Na końcu klikamy duży przycisk dodaj. Koniec czekamy na harmonogram cron który pobierze linki dla wybranych stron jeśli nie chcemy czekać to możemy uruchomić plik cron.php z poziomu przeglądarki i chwilę poczekać.

Taka sama zada dodawania jest przy systemie rotacyjnym lecz nie ma możliwości wyboru podstrony na jakiej ma być wyświetlany link.

5. Zestawienie stron

Zakładka przedstawia wszystkie strony do których możemy dodawać linki oraz ich status, kategorię, ilość podstron, ilość linków stałych i rotacyjnych. Kolumna **Pobrane** informuje nas kiedy zostały pobrane linki oraz wyświetla inne komunikaty:

The screenshot shows the 'Pobranie' (Downloads) section with several status messages in colored boxes: 'Błąd sprawdź instalacje' (red), 'Oczekuje na pobranie' (blue), 'Oczekuje na pobranie' (blue), 'Ustaw chmod 777 na katalog' (orange), 'Błąd sprawdź instalacje' (red), and '6 min temu' (green).

miniSWL

Chyba komunikaty są jasne i nie trzeba ich wyjaśniać :)

Na górze mamy przycisk **Odśwież linki na stronach** - pozwalający odświeżyć wszystkie linki na wszystkich stronach zaleca się go użyć jeżeli linki w systemie nie zgadzają się z tymi na stronach.

L.p	Adres strony	Site	PR	Kategoria	Podstrony	Linki stałe	Linki rotacyjne	Pobranie	Opcje
1	www.intel.dlugoleka.pl	b.d.	b.d.	Kategoria 1	1	1	0 / 5	5 h i 25 min temu	✎ ✖
2	www.szybki.intel.dlugoleka.pl	b.d.	b.d.	Kategoria 1	1	2	0 / 5	5 h i 25 min temu	✎ ✖
3	www.amd.intel.dlugoleka.pl	b.d.	b.d.	Kategoria 2	1	2	0 / 5	Błąd sprawdź instalacje TEST	✎ ✖
4	www.pentium.intel.dlugoleka.pl	b.d.	b.d.	Kategoria 2	1	1	0 / 5	Błąd sprawdź instalacje TEST	✎ ✖
5	www.n42.intel.dlugoleka.pl	b.d.	b.d.	Kategoria 2	1	2	0 / 5	Błąd sprawdź instalacje TEST	✎ ✖
6	www.45n.intel.dlugoleka.pl	b.d.	b.d.	Kategoria 2	1	1	0 / 5	Błąd sprawdź instalacje TEST	✎ ✖
7	wp.pl	b.d.	b.d.	Kategoria 1	1	1	0 / 5	Błąd sprawdź instalacje TEST	✎ ✖

www.piersa.pl

6. Proxy / PHPproxy / API Proxymarket

Proxy są potrzebne aby można było pobierać Site oraz PR dla stron. Wszystkie dodawane proxy są jako działające następnie aplikacja sama odrzuca proxy które nie działają nie ma dodatkowe pliku cron do tego celu lecz nie wykluczam, że się pojawi w kolejnych wersjach ze względu na większą ilość pobieranych danych dla poszczególnych stron i podstron.

Proxymarket API podajemy sam api KEY nie wklejamy tam całego adresu !

PHPproxy podobnie jak w aplikacji webmonitor można dodać pliki php na innych serwerach do pobierania danych przez inne IP.

7. Instrukcja instalacji na stronach

Chyba najgorszy punkt lecz postaram się wyjaśnić jak najlepiej proces instalacji. Poniżej kod jaki najczęściej będziemy wklejać na stronach lecz trzeba go dostosować do swoich potrzeb.

```
<?php
// nazwa katalogu
$folder_mini_swł = '09810ee2c161aa8bfb3ecea531404606/';

// includowanie pliki mini_swł.php z katalogu
include($folder_mini_swł.'mini_swł.php');
```

miniSWL

```
// wyświetlanie linków stałych w jednym miejscu wkleić w miejscu
gdzie maja byc wyświetlane linki
mini_stat('separator_linków', $folder_mini_sw1, 1,
'tag_przed_linkiem', 'tag_za_linkiem');

// wyświetlanie linków rotacyjnych w jednym miejscu wkleić w
miejscu gdzie maja byc wyświetlane linki
mini_rotate('separator_linków', $folder_mini_sw1, 1,
'tag_przed_linkiem', 'tag_za_linkiem');
?>
```

Opis zmiennych

\$folder_mini_sw1 - unikalny kod instalacji wpisany automatycznie do kodów poniżej

include(\$folder_mini_sw1.'mini_sw1.php'); - wczytywanie kodu z pliku mini_sw1.php
musi być zawsze przed kodem wyświetlającym linki

mini_stat('separator_linków', \$folder_mini_sw1, 1, 'tag_przed_linkiem',
'tag_za_linkiem'); - wyświetlanie linków stałych

'separator_linków' - separator jakim chcemy odzielić wyświetlane linki na przykład '
'

\$folder_mini_sw1 - nie zmieniać :)

1 - instalacja standardowa linki w jednym miejscu

0 - instalacja rozproszona przykład poniżej

'tag_przed_linkiem' - na przykład ''


'tag_za_linkiem' - na przykład ''

Lepiej to wygląda w aplikacji w zakładce **Instrukcja instalacji**.


To tak aby wyświetlać linki na swoich stronach należy skopiować plik do którego mamy link w panelu

Pliki są do pobrania pod adresem <http://miniswl.piersa.pl/demo/09810ee2c161aa8bfb3ecea531404606.zip> LUB jeśli nie działa
<http://miniswl.piersa.pl/demo/pliki.zip>

Zapisać na dysk



rozpakować najlepiej klikając prawym i wybierając wypakuj do i nazwa pliku (te cyferki i literki) mamy katalog na przykład o nazwie 09810ee2c161aa8bfb3ecea531404606 w nim znajdują się 5 plików



Opis plików:

kodowanie.txt - jeśli strona ma inne kodowanie niż UTF-8 należy w nim umieścić kodowanie strony docelowej na przykład **iso-8859-2** nie dodawać nic więcej,


limit.txt - wartość limitu linków rotacyjnych pobierana automatycznie z serwera,

mini_swł.php - plik wykonywalny PHP nie należy zmieniać jego zawartości ani nazwy,

rotate.txt - plik zawierający linki rotacyjne,

stat.txt - plik zawierający linki stałe

Taki katalog wraz z plikami wgrywamy na serwer FTP



Nadajemy uprawnienia chmod 777 dla katalogu lub 755 jeśli nie aplikacja nie działa. Wchodzimy do katalogu i nadajemy uprawnienia chmod 777 dla wszystkich plików **txt** pliku **php** nie ruszać !.

Jeśli mamy wgrane pliki możemy przetestować czy działa wpisujemy adresstrony.pl/09810ee2c161aa8bfb3ecea531404606/mini_sw1.php?miniswl=test powinniśmy otrzymać komunikat OK jeśli pliki php działa prawidłowo.

Jeśli nie możemy otworzyć strony proszę sprawdzić czy wpisujemy dobry adres, nazwę katalogu, nazwę pliku php jeśli wszystko jest prawidłowe i nie działa zmieniamy uprawnienia dla katalogu na 755. Jeśli dalej nie działa pisać do mnie adam@piersa.pl zobaczę co się da zrobić tylko potrzebuje dane dostępowe do FTP.

Jeśli wszystko działa możemy przejść do wklejania kodu na stronie najczęściej problem jest z w instalacja na wordpress. Poniższy kod wklejamy do pliku **sidebar.php** jest to plik odpowiadający za wyświetlanie menu bocznego po prawej lub lewej stronie. Różne szablony mają różny kod w tym pliku. Dobra do rzeczy aby wyświetlić linki wklejamy taki kod

```
<?php
    $folder_mini_sw1 = '09810ee2c161aa8bfb3ecea531404606/';
    include($folder_mini_sw1.'mini_sw1.php');
    echo '<ul>';
        mini_stat('', $folder_mini_sw1, 1, '<li>', '</li>');
    echo '</ul>';
?>
```

Kod umożliwi wyświetlenia linków w takiej postaci

```
<ul>
    <li>Pierwszy link</li>
    <li>Drugi link</li>
    <li>Trzeci link</li>
</ul>
```

Jeśli chcemy wyświetlać linki "normalnie" i oddzielić je
 robimy tak

```
<?php
    $folder_mini_sw1 = '09810ee2c161aa8bfb3ecea531404606/';
    include($folder_mini_sw1.'mini_sw1.php');
    mini_stat('<br />', $folder_mini_sw1, 1, '', '');
?>
```

Otrzymamy taki wynik:

```
Pierwszy link<br />
Drugi link<br />
Trzeci link<br />
```


Oczywiście w tagów
 nie będzie widać :)

Jeśli mamy już wklejone to możemy uruchomić stronę powinien wyświetlić się link Google.pl prowadzący oczywiście do strony Google.pl jeśli widzimy link to znaczy, że wszystko działa i możemy już zamieszczać linki na tej stronie.

Więcej przykładów znajduje się w zakładce Instrukcja instalacji.

8. Ustawienia

Zakładka ustawienia umożliwia ustawienie ilości wyświetlanych stron w zestawieniu oraz linków. Ustawienie adresu instalacji koniecznie z http:// i slashem na końcu / Jeśli adres jest prawidłowy i zgadza się z tym co mamy w pasku adresu to nie należy nic zmieniać.



miniSWL Zestawienie Dodaj Pomoc Instrukcja instalacji Ustawienia Admin

Wstecz

Ustawienia

Ilość wyświetlanych stron/linków na jednej podstronie w panelu admina

Adres instalacji aplikacji (nie zmieniaj jeśli wyświetla prawidłową adres) na końcu musi być "/" slash

Twój unikalny kod instalacji (wszystkie katalogi na stronach muszą mieć taką nazwę)


Link do pliku CRON ustawić wywołanie co 5 minut */5

Zapisz dane

www.piersa.pl

Link do pliku CRON możemy skopiować komendę i wkleić do panelu DirectAdmin. Jeśli cron się nie wykonuje uruchom go z poziomu przeglądarki i sprawdź jakie zwraca komunikaty lub sprawdź w instrukcji Twojego hostingu jak powinna wyglądać prawidłowa komenda.

Konserwacja



Konserwacja

Sprawdź ponownie parametr Site dla wszystkich stron

Sprawdź ponownie parametr PR dla wszystkich stron

Sprawdź ponownie parametr PR dla wszystkich podstron

Pozwala ponownie sprawdzić parametr site i PR dla wszystkich stron.

9. Koniec

Jeśli czegoś zabrakło lub w ogóle nie ma w instrukcji proszę o kontakt adam@piersa.pl. Nie biorę odpowiedzialności za nieprawidłowe używanie i konfigurację aplikacji jeśli masz wątpliwości proszę o kontakt.